

Guida all'attivazione e alla configurazione della funzionalità di prestito interbibliotecario con ILL2 (ALEPH500 vs. 18)

Per le biblioteche che non intendono usare la modalità ISO-ILL

Parametrazioni del server

Definire la seguente linea in `./alephe_tab/tab100`:

ILL-MODE=2

In `./alephe_tab/library_relation` specificare le relazioni tra XXX40 e XXX50 (Vedi: *System Librarian's Guide – Integrated ILL p.13*)

In `./alephe/pc_server_defaults` e in `./alephe/www_server.conf` i valori rilevanti per ILL2 sono quelli indicati a pag. 85 di *System Librarian's Guide – Integrated ILL*

Nella ILL library (XXX40) devono essere attivi:

- 1 la coda batch (UTIL C/2)
- 2 il processo di indicizzazione dei documenti ue_01 (UTIL E/1)
- 3 il daemon ILL ue_19 (UTIL E/19) *Opzionale*

Definire in XXX40/tab/tab100 i seguenti valori:

- 1 DOC-TYPE-ILL (Y)
- 2 ILL-CHECK-DUP (0, 1, 2 secondo le politiche della struttura)
- 3 MULTI-ILL-UNIT-SELECT (valido solo per le richieste da WEB, da definire secondo le politiche della struttura)
- 4 PATRON-LOCAL-OWN (da definire secondo le politiche della struttura)

Definire in XXX50 (tab/tab100) i seguenti valori:

- 1 ILL-ITEM-SUB-LIBRARY (secondo le politiche della struttura)
- 2 ADM-ILL-PREFIX=N (per evitare l'uso del prefisso XXX50- nella definizione del patron record, in Circolazione, in un contesto di gestione degli utenti non condiviso)

Verificare le tavole presenti nelle directory `./XXX40/tab` e `./alephe/tab` con quelle elencate in *System Librarian's Guide – Integrated ILL pp.67-74*

NB. Nella ./XXX40/tab/tab_locate vanno inserite le basi dei cataloghi su cui intendete effettuare la localizzazione e le modalità di ricerca per le funzioni di ILL borrowing e ILL lending. Non inserite la XXX40!

In `./alephe/tab/tab_base.ita` vanno definite le basi logiche per le varie funzioni di localizzazione: in questa tavola devono inoltre essere presenti

XXX40	Bib. ILL (XXX40)	XXX40 N
XXX40-B	Bib. ILL (Borr-40)	XXX40 N wit=BORROW
XXX40-L	Bib. ILL (Lend-40)	XXX40 N wit=LEND

Definire in `./alephe/tab/z39_gate` e in `./alephe/gate` i target dei cataloghi che si vogliono localizzare attraverso il protocollo z39_50. Attivare i server Z39 gate e Z39 server

Per impostare i parametri di prestabilità e le modalità di ritiro del materiale ILL controllare ed eventualmente aggiornare nella library XXX50 (Vedi: *System Librarian's Guide – Integrated ILL pp.61-65*) le seguenti tavole:

- 1 tab15.lng
- 2 tab16.lng
- 3 tab_check_circ
- 4 tab27.lng

Parametrizzazioni del Client

Nel pc client (\...\alephocom\tab alephcom.ini) definire la seguente linea:

```
[Main]
ExternalILL=N
```

Nell'ordine:

- 1 Configurare uno user ADMINISTRATOR per creare partner interni (ILL UNIT) ed eventualmente partner esterni. Questo user deve avere la stringa ADMIN nel campo Unità ILL (Vedi: *System Librarian's Guide – Integrated ILL pp. 13-16*)
- 2 Dopo aver fatto login con l'utente ADMINISTRATOR creare nel modulo ILL2 (*Amministrazione-Partners*) le unità ILL (partner interni) (Vedi: *L'implementazione di ILL2 in ALEPH500 vs18, diapositive 26-30*)
- 3 Utilizzando il solito user (ALEPH) abilitare gli utenti STAFF alle funzioni ILL (in XXX50 e in XXX40) e Z39.50 (in XXX40) e assegnare ogni utente ad una unità ILL (Vedi:*L'implementazione di ILL2 in ALEPH500 vs18, diapositiva 25*). L'assegnazione va effettuata singolarmente per ciascun utente, anche nel caso di utenti gestiti tramite proxy

Dopo aver fatto login con un utente STAFF autorizzato:

- 1 creare nel modulo ILL2 i partner esterni necessari allo svolgimento del servizio, sulla base della propria rete di relazioni (Vedi: *diapositive 32-33*)
- 2 creare nel modulo Circolazione i Record Utenti (Globale e Locale) per i partner esterni individuati per le transazioni in entrata (Lending requests)
- 3 nel caso in cui l'istituzione intenda registrare il prestito all'unità ILL o alla sub-library indicata per il ritiro (in attesa che l'utente venga a ritirare il volume richiesto), creare nel modulo Circolazione i Record Utenti (Globale e Locale) per ogni Partner interno (Unità ILL) o sub-library indicata per il ritiro (Vedi: *System Librarian's Guide – Integrated ILL p.22 e Staff User Guid'Guide – Integrated ILL pp. 20-21*)
- 4 configurare la lista dei fornitori potenziali per le richieste in entrata (Borrowing requests) Vedi: *System Librarian's Guide – Integrated ILL pp. 22-26 e Staff User Guid'Guide – Integrated ILL pp. 22-26*)

Per le biblioteche che intendono usare la modalità ISO-ILL

Parametrazioni del server

In aggiunta a quanto indicato nella precedente sezione, verificare le tavole presenti nelle directory *.illsv/tab*) con quelle elencate in *System Librarian's Guide – Integrated ILL pp. 74-75*

Attivare nella ILLSV library i seguenti processi:

ue_01 (UTIL E/1)

ue_17 (UTIL E/17)

ill_server (UTIL W/3/7/7)

Parametrazioni del Client

Configurare le UNITA' ILL (Partner interni) e tutti i partner esterni con i quali si vuole avviare questo tipo di comunicazione, per la gestione non mediata.

In ILL2, tavola Amministrazione-Partners impostare, o aggiornare, nella Sezione 2 di ogni record:

- 1 Tipo protocollo (ISO-TCP)
- 2 Indirizzo server
- 3 Simbolo istituzione
- 4 Tipo localizzazione
- 5 Base per localizzazione (Vedi: *diapositive 31;34*)

In ILL2, tavola Amministrazione-Partners selezionare nella Sezione 3 (Unità ILL in uscita) di ogni record la casella Borrowing-Localizzazione non mediata e nella sezione 4 (Unità ILL in entrata) Lending-Localizzazione non mediata

Si richiama comunque l'attenzione sul fatto che, indipendentemente dalla scelta ISO o NON-ISO, alcune operazioni possono essere gestite in modalità non mediata o mediata a seconda che il processo ue_19 nella ILL library sia attivo o no e che le unità ILL (partner interni) presentino i settaggi congruenti relativi alla modalità di comunicazione e di localizzazione.